

# FLEXICLOUD MIGRATION GUIDE

FlexiCloud est la solution de licence "à la demande" à base de MYRIAD-connect.

Ce document explique comment migrer d'un serveur MYRIAD-connect existant depuis le mode de licence «locale» au mode de licence «flexible» ("FlexiCloud"), en utilisant la procédure de migration.

Lorsque votre compte FlexiCloud sera créé, l'équipe FlexiCloud vous communiquera:

1. Votre clé de licence FlexiCloud
2. vos identifiants pour se connecter au panneau de gestion de licence flexible
3. Le Guide de l'administrateur FlexiCloud

Pour toutes autres questions non liées à une migration de licence, merci de vous référer au Guide de l'administrateur FlexiCloud.

## COMMENT MIGRER UNE LICENCE LOCALE EN VERSION FLEXICLOUD?

Cliquez sur le menu **Démarrer** de Windows, puis cliquez sur "Tous les programmes", puis "Accessoires". Faites un clic droit sur "Invite de commandes" et choisissez "**Exécuter en tant qu'administrateur**". Enfin, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée:

```
cd "c: \ Program Files (x86) \ MYRIADconnect \ UserDesktop \ files"
```

Vous êtes maintenant prêt à exécuter les commandes de migration.

## COMMENT VÉRIFIER LE MODE DE LICENCE ACTUEL?


Dans l'invite de commande ouvert précédemment, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée:

```
svcac / showlicensing
```

Cela permet d'afficher l'état actuel des licences du serveur, comme indiqué ci-dessous:



Vous noterez le status courant du mode de licence est affiché dans l'onglet AdminTool "License" :



## COMMENT MIGRER EN MODE DE LICENCE FLEXIBLE?

Dans la fenêtre de commande ouverte précédemment, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée:

**svcac /setlicensing flexible 1234-1234-1234-1234**

Le serveur actuel est automatiquement migrer vers FlexiCloud et il sera ajouté à votre liste de serveurs sur le portail de licences FlexiCloud, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

### Licenses List - FlexiCloud Licensing Web Portal



The screenshot shows the 'Licenses' page of the FlexiCloud Licensing Web Portal. The page has a blue header with navigation links: 'Flexible Licensing Management', 'Licenses', 'Activity', 'License Keys', 'Helpdesk', and 'Logout'. Below the header, there's a 'Licenses' section with a table showing summary statistics and a main table listing individual licenses.

| (Installed in this date range) | Active Licenses | All Licenses |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Number of Computers:           | 14              | 14           |
| Number of Users:               | 58              | 58           |

Installation Date: October 1, 2014 - October 14, 2014

| Installation Date | Computer Name | Serial Number | Edition | Number of Users | Active License | Actions                  |
|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 2014-10-14        | SRV001        | P50A2F523     | System  | 7               | ✓ Yes          | View Log Change Shutdown |
| 2014-10-14        | SRV001        | P157085A      | System  | 7               | ✓ Yes          | View Log Change Shutdown |
| 2014-10-13        | SRV001        | P45C20745     | System  | 7               | ✓ Yes          | View Log Change Shutdown |
| 2014-10-13        | SRV001        | P45P2E24E     | System  | 7               | ✓ Yes          | View Log Change Shutdown |

## COMMENT MIGRER UNE MACHINE VERS LE MODE DE LICENCE «LOCAL»

Dans l'invite de commande ouvert précédemment, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée:

**svcac /setlicensing classic "C:\path\to\valid\license.lic"**